


## デジカメ写真の取り込み

デジカメで撮影した画像を何時までもデジカメに入れたままにしていませんか、沢山の枚数を保存出来ますから何時でもどこでも見せることが出来る楽しみはあります、整理が出来なくなる最大の要因です。写真の取り込みは特別なソフトも器具も必要なく誰でもが簡単に出来ることですから、取り込みを完全マスターしてその後の写真の楽しい利用につなげる第一歩にしましょう！ 講習会にはデジカメ・USBケーブル（デジカメとパソコンをつなぐケーブル）を持参して参加して下さい。

### 1. 2通りの取り込み方法

- A) USBケーブルでデジカメをパソコンのUSBコネクタに接続する
- B) カメラからメモリーカードを取り出し、パソコンのカード差込口に差込む

方法AのためのUSBコネクタはどのパソコンにも付いていますが、方法Bのためのカード差し込み口（ダイレクトメモリースロット）はパソコンによっては付いていないことがあります。

A) USBケーブルで接続する	B) メモリーカードを差込む
	


### 2. 画像の取り込み

カメラに付属しているビュアーソフトや画像取り込みソフトがインストールされている場合は、接続するとそれらのソフトが起動して取り込み準備状態になりますので、それに慣れている方はその方法によって下さい。ここでは専用ソフトが入っていない場合の取り込み方法を説明します。

通常は自動的に操作画面が開くが機種によっては開かない場合があるので両方を説明します。

## リムーバブルディスク操作 画面が開いた場合


- ① フォルダを開いてファイルを表示するを選択する
- ② OK



- ③ DCIM を開く

- ④ 画像のフォルダが表示される


ニコン	100NIKON
キャノン	100CANON
ソニー	101MSDCF
富士フィルム	100_FUJI



- ⑤ 画像フォルダをマイピクチャに移動する

- ◆ マイピクチャを開く（スタートから直接開いても、エクスプローラから開いてどちらでも構わない）最大化画面では画像フォルダが見えなくなるので縮小画面にすること。
- ◆ 左側フレームの階層構造から保存するフォルダを選んでクリックする
- ◆ 100NIKON を右クリックして選択したフォルダの右フレームヘドラッグ、開くメニューから「ここに移動」を選ぶ。

「ここに移動」を実行した場合、カメラ内部には画像がなくなります。消去手間が省けることからこの方法を推奨しますが、カメラ内部に残しておきたい場合は「ここにコピー」を選択、もしくは通常のドラッグで行います。



一部の画像だけを取り込む場合は、フォルダを開き、取り込む画像を選択してから上記の方法でドラッグする。

⑥ フォルダ名を変える

- ◆ 100NIKON の上で右クリック
- ◆ 名前の変更(M)をクリック
- ◆ 名前を入力する、例えば H21/6 宮島
- ◆ Enter を押して確定する

**リムーバブルディスク操作画面が開かない場合**

⑦ エクスプローラからリムーバブルディスクを捜す


一般的には F 以降のドライブですから下の方にあります(カメラ電源 ON でないと表示されません)

⑧ リムーバブルディスクの頭のプラスをクリックしてマイナス表示にする

⑨ フォルダ DCIM の頭のプラスをマイナスにする

⑩ 画像のフォルダが表示される

⑪ ここからはリムーバブルディスク操作画面が開いた場合と同じです



今回は取り込みだけの講座ですのでこれで終わりです。次回は取込んだ写真の整理方法について説明します。

**追記** ここに行ったのよ！と半年前の画像を見てくれる人がおります。見るほうは話だけでなく写真を見ることが出来て有り難いのですが、これをパソコンに取込んだならどうなりますか？ 半年分が1フォルダ。こんなフォルダがワンサカ！！ 整理するのが大変----多分 整理しないでしまう。しかし、こんな形で見せたい気持ちも判ります。提案は「撮影用と見せる用」の2枚のカードを持ってはどうですか。メモリーカードは画像をパソコンに取込むだけでなく、パソコンからメモリーカードに取り入れることも出来ますし、メモリーカードは2GBとか4GBとか大容量で且つ大変安くなっています。取込み方法は逆手順で行うことで出来ます。ただし、違うカメラの画像は認識されないほか、画像番号に同じものがあると取込めませんから複数枚のカードを使用している場合は注意が必要です。

## 追記2 トラブル報告

ケース1：メモリーカードを差し込んでリムーバブルディスクダイアログが立ち上がらない。エクスプローラにもリムーバブルディスクが表示されない。

対策1：メモリーカードをカメラに戻し、コードでカメラとパソコンを接続する。

対策2：メモリーカードをカードリーダーに差し込んで、カードリーダーのコードをパソコンに接続する。

ケース2：手順書とは異なる別の画面が表示され、手順書通り進めない

対策1：カメラ固有のソフトや画像管理ソフトが立ち上がった状態と考えられるのでその表示画面に沿って取込む。この手順書はそのようなソフトを使わずに取込む方法を説明しているだけです。

ケース3：画像取込み時にフォルダ DCIM をマイピクチャに移動してしまった。それが原因でリムーバブルディスクダイアログが立ち上がらなくなった。

対策1：メモリーカードをパソコンに差し込み、エクスプローラからリムーバブルディスクを表示させ、マイピクチャにある DCIM フォルダをリムーバブルディスクへ移動する。（移動は、右クリックでドラッグ＆ドロップして、表示画面から移動を選択する）