

TVで見るスライドショー作成

『超簡単 ボタン7回押して DVD スライドショーが完成！！』週刊誌風な見出しですが本当にそれだけの操作で作れます。しかも、フリーソフト、体験版ですから一部の機能制限はあるものの大きな不自由はなく、大画面 TV でも画像劣化なく見ることが出来ます。プラザのPCでDVDに焼き込み可能です、焼き込みまでしてみたい方はDVD-R持参、ご自分の写真で作成演習も可能ですが写真枚数は焼き込み所要時間の関係で20枚までとします。尚、パソコンで見ることが主体なら既講座のXyslideが最適であり、DVDとしてこれ以上の機能を望むなら有料ソフトしかないことをお断りしておきます。

1. DVD Photo Slideshow Professional (体験版)を入手する


会場に持参しますが急ぐ方は海外のサイトですが下記からDRして下さい。

<http://www.dvd-photo-slideshow.com/ad2/dvd-photo-slideshow.html>

慣れた方なら出来ると思いますのでDR方法の記載は省略します。

2. 画像を取込む

Step1 デスクトップの超簡単 DVD を開き
DVDPhotoMaker.exe ショートカットをダブルクリックする
下記画面が開く



Step2 世界遺産の旅京都フォルダを右下側枠内にドロップする

一瞬にして写真が取込まれましたが、通常は写真が保存されているフォルダを探す手順が必要です。

方法1：エクスプローラー形式で表示されている階層構造からフォルダを探す
方法2：追加ボタンをクリックして「ファイルを開く」画面からフォルダを探す

フォルダ丸ごとであればフォルダをドロップ、個別写真であれば個別にドロップする。右上枠内に表示された画像はダブルクリックすれば右下枠に取込まれる。

追加ボタン

必要の無い写真は選択して、×ボタンで削除

回転が必要なものはこのボタンで回転

BGM ボタン

3. BGM を取込む

Step3 前ページで示した BGM ボタンをクリックする

同時に下記二つのダイアログが開く、実際には「切替え&音楽」設定画面の上に「ファイルを開く」ダイアログが重なる形で開く。

<画面の説明>

取込まれた BGM が表示される

画像表示時間、画像切替え（エフェクト）時間設定箇所

画像表示の際の変化（エフェクト）設定箇所。319種類。

クリックすると赤○部分でエフェクトの変化が見られる

サムネイルにドロップすることで切替え可能

自動設定されたエフェクトと画像が表示順に並ぶ

Step4 「ファイル」を開くダイアログのデスクトップ→超簡単 DVD→BGM→朝日の中でを選んで→開く

拡張子に注意：取込み可能音楽種類は mp3 wma wav の3種類のみ

通常は音楽を保存しているフォルダを開いて取込む


「切替え&音楽」設定画面の「バックグラウンド・ミュージック(BGM)」枠の中に取込まれた曲名が表示される。

名前	長さ	トラックの時間
10 朝日の中で.mp3	216" of 216"	00:00 - 03:36

複数 BGM 挿入可能

フェードイン&アウト オーディオ循環 All Subset N/A

Step5 画像表示時間を設定する



デフォルトの2秒、2秒ではあまりにも短いので、4秒、7秒に設定。


オーディオ時間の方が長くなるように設定することが望ましい。

画像が静止状態ではなく動いているようにズームアップ&ダウンする映り方

4. アルバムのテーマを選択する

スライドショー実行時の額縁のようなものを「アルバムテーマ」と言っており77種類の中から選べるようになっているが、折角のTVの大画面を小さくする形になるので、今回はノーテーマ、このStep 省略。

始まりと終わりのタイトル挿入可能であるが日本語が使用出来ない。有料版なら使用出来るのかもしれない。



「アルバムテーマ」タブをクリックするとテーマ設定画面になる

今回はこれ

タイトル記入位置

5. DVDメニュー設定

これはDVDのオープニングを設定するもので15種類のテンプレートが容易されている。



Step6 DVDメニュー設定をクリック

ここはまだ触らないこと！！

編集タブでタイトル挿入機能はあるが有料版でないと使えない様子。

BGMタブからオープニング音楽設定可能であるが、今回はデフォルトのまま

選択された画面に替わる

タイトルに写真フォルダに付けた名前が表示されている。無料版ではタイトルにしたい名前を写真フォルダ名にするのがポイントになる！！

Step7 縦スライダーを動かして、202Scenery を選ぶ

アルバムインデックスのチェックを外すと、タイトルの番号が表示されなくなる。

これでDVDスライドショー作成操作完了です。あとは見る！ ディスク焼きだけ！

6. スライドショーを見る

① プレビュータブをクリック

② MENU ボタンをクリック



オープニングはサムネイル画像が移動しながら画像を変えていく
右端下にくるとオープニング終了、そのまま待つ



スライドショーが画像変化(エフェクト)しながら出現し、ズームアップ&ダウンする

- ◆ このソフトはフラッシュプレイヤーを使って表示されています。XPには標準装備の筈ですがもし装備されていない場合は、これもフリーソフトですから検索から探してインストールして下さい。
- ◆ プレビューでは画質不鮮明ですがディスクに焼いた場合はそのようなことはない。
- ◆ 上映時間4分51秒、何故か設定で表示された3分36秒をオーバーしているが理由不明、BGMも繰り返し実行はない??
- ◆ オープニングを途中で終了しスライドショーに入る場合はタイトルをクリックする
- ◆ 画面への説明文字表示は Step2 の段階、画像構成・アルバム画像タブでサムネイル画像選択後にそのタブ下にあるメニューボタン「テキスト」をクリックすれば文字挿入画面が出てくる。フォントタイプ・色・サイズ選択可能。
- ◆ 作業途中でも完成時でも保存は、ファイル[メニュー]→名前を付けて保存、適当な場所を選んで保存。拡張子 pdm で保存され、このソフトで開けるようになる。

7. ディスクに焼く

The screenshot shows the 'Burn' tab of the DVD Photo Slideshow Professional software. Five callout boxes provide instructions:

- ① 「ディスク焼き」ボタンをクリック
- ② ▼から最高品質を選ぶ
- ③ 「DVD/CDライターオプション」タブをクリックし焼くスピードの▼から max speed を選択
- ④ 「内部の焼くエンジンを使用」にチェックを入れる
- ⑤ DVD板を挿入し、クリック

Additional text in the callout box for step 5: 焼く時間はレコーダーの性能や容量によりますが一寸したものでも数十分、長ければ1時間以上かかります。

追記：フリーソフトで超簡単にTVで見る事が出来るスライドショーを作成が出来て、しかもプラザで実行できるものとしてこのソフトを紹介するもので、私自身は通常は使用していません。何が出来て何が出来ないかはみなさんと試してください。

WindowsXPにもVistaにも装備されているWindowsムービーメーカーでも同じようにスライドショー作成可能です。全て一枚一枚の設定になりますがビデオとの組合せも可能(本来はそのためのソフト)ですので試してみてください。

以下のソフトは有料になりますが機能的には高度で面白いものが作れますので紹介しておきます。今回使用ソフトの有料版はドル払いにつき省略。

- * CyberLink Power Director 7 ￥14,800 秒単位の軸、ビデオ編集ソフト
- * Life with PhotoCinema2 ￥20,790 超超簡単わずか3Step スライドショーのみ
- * Ulead VideoStudio 12 ￥15,540 ビデオ編集ソフト